

Кинотеатры >

Кинотеатры > Кассовые устройства

На экране **Кассовые устройства** отображается список используемых в выбранном кинотеатре кассовых устройств:

КИНОТЕАТР СИНЕМА

Здравствуйте, Test

Администрирование / Кинотеатр

Информация

Залы

Кассовые устройства

Кассовые места менты

Настройки

Социальные сети


+ Добавить устройство

+ Добавить кинотеатр

#	Название	Юр. лицо	Адрес	Использование	Действия
1	Штрих	ООО "СИНЕМА 16" (121501001)	tcp://192.168.100.122	Фискализация+Печать	
2	Атол	ООО "СИНЕМА 16" (121501001)	serial://	Фискализация+Печать	
3	Киоск	ООО "СИНЕМА 16" (121501001)	tcp://192.168.100.234	Печать	


Поиск устройств

В верхней части экрана находится фильтры, с помощью которых можно найти в списке определенное устройство:




Информация	Залы	Сотрудники	Кассовые устройства	Кассовые места	Киоски	Документы
#	Название	Юр. лицо				
	Штрих					
1	Штрих	ООО "СИНЕМА 16" (121501001)				

Для того, чтобы отменить выбранный фильтр и снова отобразить на экране все доступные кассовые устройства, нажмите на **X** в выбранном поле ввода, либо выберите пустую строку, если фильтр был установлен для выпадающего списка:



Добавление нового устройства

Для добавления нового кассового устройства, нажмите кнопку **Добавить устройство** справа вверху:



Заполните информацию о новом устройстве во всплывающем окне:

Редактирование устройства

Название:
Штрих

Юр. лицо:

Протокол:
Штрих-М

Адрес:
192.168.

Ширина печати:
48

Варианты использования:
☒ Для фискализации
☒ Для печати

Использовать прокси:
☐ Да

Заккрыть

Сохранить

От установки галочек **Для фискализации** / **Для печати** в дальнейшем будут зависеть настройки кассовых мест на экране **Кинотеатры > Кинотеатры > Кассовые места** ([инструкция](#)).


После заполнения всех полей нажмите **Сохранить** — новое кассовое устройство появится в общем списке.

Редактирование или удаление существующего устройства

Чтобы изменить параметры уже созданного устройства или удалить его, нажмите на кнопку в колонке **Действия** справа от интересующего устройства и выберите нужную опцию:

Информация Залы		+ Добавить устройство		+ Добавить кинотеатр	
#	Название	Прокси	Протокол	Использование	Действия
1	Штрих	Нет	Штрих-М	Фискализация+Печать	
2	Атол	Да	Атол	Фискализация+Печать	Редактировать Удалить
3	Киоск	Да	Штрих-М	Печать	

Если вы выберете опцию удаления, то вам нужно будет подтвердить свой выбор во всплывающем окне:



Revision #7

Created 14 July 2021 11:20:56

Updated 6 October 2026 10:54:25